

フリーソフト(KIOKU)の使用方法

ダウンロード

1. Vector のダウンロードページ (<https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se430226.html>) へアクセスし、「KIOKU(for windows10)」項目下の「ダウンロードページへ」ボタンをクリックしてダウンロードします。

初期設定

1. 起動する

- ① ダウンロードした圧縮ファイル (kioku227.zip) を解凍し、kioku.exe から起動します。
- ② 起動すると、「プロファイルを作成してください。」画面が表示されますので、「クイックスタート」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックして下さい。

2. 自動撮影用のホットキーを設定する (図 1)

- ① 「設定」画面左の「キー」をクリックします。
- ② 「スクリーンショット：自動撮影」をクリックして選択し、画面下部の「ここを左クリックしてキーを入力」のテキストボックスをクリックします。
- ③ 設定したいキー (例えば 左 **Alt** + **D** キー) を押して自動撮影用のホットキーを設定します。

3. 自動撮影の設定を行う (図 2)

- ① 「設定」画面左の「自動撮影」をクリックします。
- ② 「実行する撮影イベント」下のプルダウンメニューから「スクリーンショット：ウインドウ内部」を選択して下さい。
- ③ 「撮影間隔」下の選択バーから、撮影間隔を指定します。
(初期設定では 50(5 秒ごと)が設定されています。1~3600(0.1 秒~1 時間)の間で設定可能です。)

4. 保存フォルダーを設定する (図 3)



- ① 「設定」画面左の「全般」をクリックします。
- ② 「保存フォルダ」下の「参照」ボタンをクリックして保存フォルダーを選択します。

5. 設定内容の保存

- ① 最後に「保存」ボタンをクリックしてここまでの設定を適用します。


自動撮影を利用する

1. kioku.exe からソフトを起動します。
2. 設定内容が OK であれば「OK」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。
3. カメラソフトの画面をアクティブにしておきます。
4. 自動撮影用で設定したホットキーを押すと、自動撮影が開始され、設定した間隔ごとにキャプチャーがフォルダーに保存されていきます。


自動撮影中はタスクトレイのアイコンが  から  に変わります。

自動撮影を終了する時は、開始する時と同じホットキーを押すと、自動撮影が終了します。

(図 1)



(図 2)



(図 3)

